# Vonix Integração - Flash

A integração dos sistemas ocorre através de um componente Flash adicionado a uma página Web. Através de chamadas a métodos Javascript, é possível enviar comandos ao componente. O componente também observa eventos referentes ao agente, disparando métodos no Javascript no momento em que os mesmos ocorrem no servidor.

O componente permite a uma página WEB disparar as seguintes ações de agente:

- Iniciar uma chamada
- Pausar
- Despausar
- Adicionar uma tag a uma chamada
- Solicitar o status do agente (Em chamada, Pausado, etc)

O componente também observa os seguintes eventos de agente:

- Agente recebe uma chamada (chamada toca no ramal do agente)
- · Agente atende esta chamada
- · Chamada não atendida é abandonada pelo chamador ou oferecida para outro agente
- Agente inicia uma chamada (chamada toca para o telefone de destino)
- Chamada é atendida pelo destino
- Chamada não é atendida pelo destino (ocupado, número inválido, etc)
- Desligamento de chamada atendida (tanto receptiva quanto ativa)
- Agente entra em pausa
- · Agente retorna da pausa

## Utilização

Para que o componente seja inicializado e os eventos do agente possam ser observados, é necessário que a página HTML chame o método Javascript:

```
VonixFlashJS.connect(action_id, host, agent_code);
```

#### Onde:

- action\_id = uma string definida pelo usuário que serve como código identificador de qualquer ação enviada pela página. Muitos eventos retornam com esse valor, indicando que aquele evento foi o resultado de uma ação gerada com tal string.
- host = o endereço do servidor de integração.
- agent\_code = matrícula do agente.

#### Exemplo:

```
VonixFlashJS.connect("conexao inicial", "192.168.0.1", "1004");
```

Quando a conexão for efetuada com sucesso, o método:

```
VonixFlashJS.onConnect(date, action id);
```

será disparado, onde:

- date = data e hora de conexão (formato Date)
- action\_id = string enviada no campo action\_id do método connect().

Em caso de falha de conexão, o **onConnect** não será chamado.

Após uma conexão bem sucedida, o componente passa a observar os eventos do agente, e disparar as funções observadoras (que iniciam com "on", por exemplo, "onDial") presentes no módulo **VonixFlashJS**. Estes métodos deverão ser preenchidos com o código da aplicação Web que irá utilizar o componente.

### **Ações**

Para iniciar uma chamada, a página deve chamar o método:

```
VonixFlashJS.doDial(action_id, to, name, queue, billing_group_id)
```

onde:

- action\_id = código de identificação definido pelo desenvolvedor que será retornado no evento onDial (formato String)
- **to** = número do telefone de destino, apenas dígitos (formato String)
- **name** = nome do cliente (formato String)
- queue = fila que originará a chamada (formato String)
- **billing\_group\_id** = campanha ou centro de custo (formato Number)

Para pausar o agente, a página deve chamar o método:

```
VonixFlashJS.doPause(action_id, reason)
```

onde:

- action\_id = código de identificação definido pelo desenvolvedor que será retornado no evento onPause (formato String)
- reason = código do motivo de pausa (formato Number)

Para despausar o agente, a página deve chamar o método:

```
VonixFlashJS.doUnpause(action id)
```

onde:

 action\_id = código de identificação definido pelo desenvolvedor que será retornado no evento onUnpause (formato String)

Para adicionar uma tag a uma chamada, a página deve chamar o método:

```
VonixFlashJS.doTag(action id, call id, tag)
```

onde:

• action\_id = código de identificação definido pelo desenvolvedor (formato String)

- call\_id = código identificador da chamada que se deseja adicionar a tag (formato String)
- tag = nome da tag que será adicionada à chamada (formato String)

Para verificar o status atual do agente, a página deve chamar o método:

VonixFlashJS.doStatus(action id, queue)

onde:

- action\_id = código de identificação definido pelo desenvolvedor (formato String)
- queue = fila do agente (formato String)

O retorno do status do agente ocorre no evento onStatus() (veja sintaxe na seção Eventos).

Para verificar a versão do componente Flash, a página deve chamar o método:

VonixFlashJS.doVersion(action id)

onde:

action\_id = código de identificação definido pelo desenvolvedor (formato String)

O retorno da versão do componente ocorre no evento **onVersion()** (veja sintaxe na seção Eventos).

#### **Eventos**

Quando o agente origina uma chamada, o método:

```
VonixFlashJS.onDial(call id, date, queue, from, to, callfilename, action id)
```

é disparado automaticamente, onde:

- **call id =** código identificador da chamada (formato String)
- date = data da chamada (formato Date)
- queue = fila da chamada (formato String)
- **from** = número do telefone que originou a chamada (formato String)
- **to** = número do telefone de destino da chamada (formato String)
- califilename = nome do arquivo WAV de gravação da chamada (formato String)
- action\_id = código de identificação da ação, caso ela tenha sido originada do componente (formato String)

Se essa chamada não for completada, o método:

```
VonixFlashJS.onDialFailure(call id, date, cause id, cause description)
```

é disparado automaticamente, onde:

- call\_id = código identificador da chamada (formato String)
- date = data do descarte da chamada (formato Date)
- cause\_id = código da causa do não completamento (formato Number)
- cause\_description = descrição da causa do não completamento (formato String)

Se essa chamada for atendida, o método:

```
VonixFlashJS.onDialAnswer(call id, date)
```

é disparado automaticamente, onde:

• call\_id = código identificador da chamada (formato String)

• date = data do atendimento da chamada

Ao desligar essa chamada atendida, o método:

```
VonixFlashJS.onHangUp(call id, date, cause id, cause description)
```

é disparado automaticamente, onde:

- call\_id = código identificador da chamada (formato String)
- date = data do desligamento (formato Date)
- cause\_id = código da causa do desligamento (formato Number)
- cause\_description = descrição da causa do desligamento (formato String)

Quando o agente recebe uma chamada (o ramal do agente começa a tocar), o método:

```
VonixFlashJS.onReceive(call_id, date, queue, from, to, callfilename,
action id)
```

é disparado automaticamente, onde:

- **call\_id** = código identificador da chamada (formato String)
- date = data do recebimento da chamada (formado Date)
- queue = fila em que a chamada está sendo recebida (formato String)
- from = número de telefone que originou a chamada; número do cliente (formato String)
- to = número de telefone de destino da chamada; geralmente o ramal do agente (formato String)
- califilename = nome do arquivo de som com a gravação da chamada (formato String)
- action\_id = código de identificação da ação, caso ela tenha sido originada do componente (formato String)

Quando o agente atende esta chamada que está tocando para ele, o método:

```
VonixFlashJS.onReceiveAnswer(call id, date, waiting seconds)
```

é disparado automaticamente, onde:

- **call id =** código identificador da chamada (formato String)
- date = data do atendimento da chamada (formato Date)
- waiting\_seconds = o número de segundos que a chamada ficou aguardando ser atendida (formato Number)

Ao desligar essa chamada atendida, o método:

```
VonixFlashJS.onHangUp(call id, date, cause id, cause description)
```

é disparado automaticamente. (O mesmo método é disparado tanto para chamadas ativas quanto receptivas.)

Quando a chamada está tocando para o agente e não é atendida (por abandono ou oferecimento a outro agente), o método:

```
VonixFlashJS.onReceiveFailure(call id, date, ringing seconds)
```

é disparado automaticamente, onde:

- **call\_id** = código identificador da chamada (formato String)
- date = data de falha de recebimento da chamada (formato Date)

• ringing\_seconds = o número de segundos que a chamada ficou aguardando ser atendida (formato Number)

Quando o agente entra em pausa, o método:

```
VonixFlashJS.onPause(date, reason, action id)
```

é disparado automaticamente, onde:

- date = data e hora em que o agente entrou em pausa (formato Date)
- reason = código do motivo de pausa (formato Number)
- action\_id = código de identificação da ação, caso ela tenha sido originada do componente (formato String)

Quando o agente retorna de uma pausa, o método:

```
VonixFlashJS.onUnpause(date, reason, pause seconds, action id)
```

é disparado automaticamente, onde:

- date = data e hora em que o agente retornou da pausa (formato Date)
- reason = código do motivo de pausa (formato Number)
- pause\_seconds = o número de segundos em que o agente ficou em pausa (formato Number)
- action\_id = código de identificação da ação, caso ela tenha sido originada do componente (formato String)

Quando o componente retorna algum erro, o método:

```
VonixFlashJS.onError(action id, message)
```

é disparado automaticamente, onde:

- action\_id = código de identificação da ação, caso ela tenha sido originada do componente (formato String)
- **message** = mensagem de erro reportada pelo componente (formato String)

Quando o componente retorna o status do agente (solicitado através da ação doStatus()), o método:

```
VonixFlashJS.onStatus(status, location, action id)
```

é disparado, onde:

- **status** = status do agente (*veja tabela no final deste manual*)
- location = número do ramal do agente
- action\_id = código de identificação da ação, caso ela tenha sido originada do componente (formato String)

Para teste ou depuração, o método:

```
VonixFlashJS.onLog(message)
```

é disparado automaticamente a cada vez que o componente envia um comando ao componente Javascript, onde:

• **message** = mensagem enviada pelo componente.

Estas mensagens são apenas informativas e devem ser utilizadas apenas para depuração ou teste de funcionalidade do componente.

Quando o componente retorna a versão do mesmo (solicitado através da ação doVersion()), o método:

```
VonixFlashJS.onVersion(action id, version)
```

é disparado, onde:

- action\_id = código de identificação da ação, caso ela tenha sido originada do componente (formato String)
- **version** = versão do componente (formato String)

Lembrando que as ações e eventos apenas estarão disponíveis após o evento **onConnect()** ser disparado pelo componente.

#### Controle de Erros

O componente retornará possíveis erros disparando o método:

```
VonixFlashJS.onError(action id, message);
```

onde:

- action\_id = nos casos em que o erro gerado é devido à uma ação enviada, será a string enviada no campo action id da ação.
  - Em alguns casos, esse ID retornado pode ser próprio do componente. Os IDs próprios são: "\_NOT\_CONNECTED" (quando o componente envia uma ação sem conectar no servidor antes); e
    - " STOMP\_ERROR" (quando ocorre erro no envio de mensagens ao servidor).
- message = mensagem de erro retornada pelo componente/servidor.

## Instalação

O componente pode ser instalado em qualquer página HTML. A versão do plugin Flash a ser utilizada deve ser a 9 ou superior.

Passo 1: Inserir na tag <HEAD> do código HTML o seguinte parâmetro (substituir se já existente):

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

Passo 2. Inserir na tag <HEAD> do código HTML o seguinte script:

```
<script type="text/javascript">
  <!--

var VonixFlashJS = {

   /* Base methods - Do not modify */

flashObject: function() {</pre>
```

```
return document.getElementById("VonixFlash");
        },
        connect: function(action id, host, agent code) {
          return this.flashObject().connect(action id, host, agent code);
        },
        /* Actions - Do not modify */
        doDial: function(action id, to, name, queue, billing group id) {
          this.flashObject().dial(action id, to, name, queue,
billing group id);
        doPause: function(action id, reason) {
         this.flashObject().pause(action id, reason);
        doUnpause: function(action id) {
         this.flashObject().unpause(action id);
        doTag: function(action id, call id, tag) {
          this.flashObject().tag(action id, call id, tag);
        },
        doStatus: function(action id, queue) {
         this.flashObject().status(action id, queue);
        },
        doVersion: function(action id) {
         this.flashObject().version(action id);
        },
        /* Events - Place business code inside the methods below */
        onConnect: function(date, action id) {
        onDial: function(call id, date, queue, from, to, callfilename,
action id) {
        onDialAnswer: function(call id, date) {
        onDialFailure: function(call id, date, cause id, cause description) {
        onHangUp: function(call id, date, cause id, cause description) {
        onReceive: function(call id, date, queue, from, to, callfilename,
action id) {
        },
```

```
onReceiveAnswer: function(call id, date, waiting seconds) {
    onReceiveFailure: function(call id, date, ringing seconds) {
    },
    onPause: function(date, reason, action id) {
   },
   onUnpause: function(date, reason, pause seconds, action id) {
    },
    onStatus: function(status, location, action id) {
    },
   onError: function(action id, message) {
   onVersion: function(action id, version) {
   },
   onLog: function(message) {
   }
 //-->
</script>
```

Passo 3: inserir o objeto "VonixFlash" dentro da tag <BODY> do código HTML:

O arquivo **vonix\_flash.swf** deve estar no mesmo diretório do arquivo HTML. Caso não esteja, o caminho completo deve ser especificado nos dois campos sublinhados acima.

### Tabelas de id/dados dos retornos

### **Motivos de Pausa**

- 1 Avaliação
- 2 Treinamento

- 3 Lanche
- 4 Toalete
- 5 Ginástica Laboral
- 6 Erro no Sistema

#### Causas de Término de Chamada

Obs.: estes códigos são enviados pela operadora.

- 1 Número vago (não existe)
- 17 Ocupado
- 18 Usuário não atende
- 19 Usuário não atende (timeout)
- 21 Chamada rejeitada pela operadora
- 22 Número de destino mudou
- 28 Formato de número inválido
- 34 Congestionamento, sem canais vagos
- 38 Número de destino com problema de rede
- 41 Falha temporária de rede na operadora
- 127 Falha de interconexão entre operadoras

### Status de Agente

ONLINE - Agente conectado e disponível

PAUSED - Agente em pausa

RINGING - Agente discando um número ou recebendo uma chamada

ONTHEPHONE - Agente ao telefone

OFFLINE - Agente desconectado